

Запрос сертификата для ЕГАИС

Для запроса сертификата зайдите с помощью интернет-браузера Internet Explorer по адресу: **i.cakub.ru**:




На главной странице выбрать «Сертификат для ЕГАИС ФСРАР»:

Выберите тип необходимого сертификата

Сертификат для ЕГАИС ФСРАР

Другой тип сертификата (Контур-Экстерн, ФСРАР, КСЭП и др.)

Для проверки и настройки установленных компонентов нажмите на кнопку «**Настройка и установка**»:

 [Инструкция по запросу сертификата ЕГАИС](#)

Внимание!

Если вы впервые вошли в личный кабинет или у вас возникли проблемы при работе с сервисом - выполните программу *Kub_JaCarta_Install* - [Настройка и установка](#)
После чего необходимо перезапустить браузер.

Для входа в личный кабинет введите номер телефона, указанный в заявлении на изготовление сертификата, и нажмите кнопку «**Получить пароль**». В течение двух минут на указанный телефон придет смс-сообщение с паролем. Введите пароль и нажмите «**Выполнить вход**»:

Вход в личный кабинет

Для входа в личный кабинет введите номер мобильного телефона, на который придёт смс с паролем.


Номер телефона

Пароль

ООО «КУБ» обязуется не сообщать номер вашего телефона третьим лицам.

В течение 2-х минут вам придет смс с паролем.

Появится список сертификатов, которые можно запросить или сохранить. Нажмите «Сформировать запрос» напротив нужного сертификата.




Проверьте данные, которые будут указаны в сертификате. Если данные корректны, поставьте галочку в пункте подтверждения своих данных и нажмите на кнопку «Сформировать ключи и отправить запрос на сертификат».

Если Вы нашли ошибку в указанных данных, просим Вас позвонить по телефону технической поддержки, указанному в конце инструкции.

Вставьте носитель в USB-порт. Отобразится окно ввода PIN-кода:




Если носитель не вставлен в USB, то появится окно:



Если носитель вставлен, то нужно будет ввести PIN-код


РЕКОМЕНДУЕМ НАЖИМАТЬ ОК
(Будет введен PIN-код по умолчанию (0987654321 для JaCarta
и 12345678 для РутокенЭЦП))
или вводить данный PIN-код вручную

Если PIN-код введен неправильно, то появится окно:




В данном случае необходимо повторить операцию «**Сформировать ключи и отправить запрос на сертификат**» с указанием правильного PIN-кода.

После появится окно, информирующее об успешном формировании ключей и запроса на сертификат:



Дождитесь выпуска сертификата, проверить готовность можно с помощью обновления страницы (путем нажатия клавиши F5 на клавиатуре или значка рядом с адресной строкой):




Если сертификат сформирован, рядом с заявкой появится кнопка «Установить сертификат»:

Список заявок						
Обработанные заявки						
Вид услуги	Организация	ФИО	Состояние заявки	Период действия	Допустимые операции	
ФСРАР	ООО "Куб"	Ряб	Сертификат сформирован	25.12.2014 15:51 - 25.12.2015 16:51	<input type="button" value="Установить сертификат"/>	
ФСРАР	ООО "Куб"	Ряб	Сертификат сформирован и уже устанавливался	17.12.2014 10:50 - 17.12.2015 11:50	<input type="button" value="Скопировать сертификат"/>	
						<input type="button" value="Вернуться"/>

Нажмите «Установить сертификат». После нажатия появится окно ввода PIN-кода. Введите PIN-код или нажмите «ОК».

При успешной установке выйдет соответствующее сообщение:



Дальнейшие действия по подключению и настройке рабочего места в ЕГАИС можно посмотреть в инструкции на сайте <http://cakub.ru> в разделе Клиентам => Инструкции.

Служба технической поддержки:

График работы:
Телефон:
E-mail:

рабочие и выходные дни с 08:30 до 20:30
8 (3822) 45-21-12
help@cakub.ru